

Tilda®

# Wallflower

Campervan Pillows  
Burgundy & Blue



Español



# Capervan Pillow - Almohada autocaravana

(Color azul)

Esta divertida almohada es ideal para coserla sola o como complemento de una de las colchas Campervan. Muestra una icónica autocaravana, con un toque decorativo de botones en las ruedas. Está disponible en cuatro colores más, que reflejan la distintiva paleta de colores de la colección Wallflower. Dos almohadas presentan colores que evocan los años 60 y 70, con tonos caramelo, azul, jengibre y cardo, mientras que las otras dos presentan verdes y rosas con toques de amarillo y azul. Encontrarás todas las instrucciones de la almohada en [tildasworld.com](http://tildasworld.com), así como las dos colchas Campervan.

Nivel de dificultad \*\*\*

## Materiales

- Tela 1:  $\frac{3}{8}$ yd (40cm) – Chambray blue (160008) (fondo)
- Tela 2: un cuadrado de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) – Tiny Dot blue (160067)
- Tela 3: aproximadamente 5 pulgadas (12,5 cm) – Solid Mustard (120040)
- Tela 4: aproximadamente 5 pulgadas (12,5 cm) – Gingham yellow (160065)
- Tela 5: un cuadrado de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) – Bellflower pink (110129)
- Tela 6:  $\frac{1}{8}$ yd (15cm) – Stripe yellow (160062)
- Tela 7: un cuadrado de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) – Chambray petrol (160005)
- Tela 8:  $\frac{1}{8}$ yd (15cm) – Wallflower burgundy (100606)
- Tela 9: un cuadrado de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) – Bellflower denim (110131)
- Tela de forro (opcional): 24 pulgadas x 19 pulgadas (61 cm x 48 cm)
- Guata (relleno): 24 pulgadas x 19 pulgadas (61 cm x 48 cm)
- Tela para la parte posterior de la almohada:  $\frac{3}{4}$ yd (75cm) – Beverly pink (100610)
- Tela para ribete:  $\frac{1}{4}$ yd (25cm) – Gingham red (160087)
- Hilos para coser y acolchar.
- Regla de patchwork, cutter rotativo y base de corte
- Marcador de tela removible
- Dos botones para decorar las ruedas – Botones Wallflower red/green 16 mm (400070)
- Cinco botones para abrochar (opcional) – Botones Wallflower red/green 16 mm (400070)
- Almohadón para colocar dentro de la funda

## Notas de tela

Cuando en la lista de materiales se indica un octavo de yarda, se puede utilizar en su lugar un fat eight, que se supone que mide aproximadamente 10½ pulgadas x 18 pulgadas (26,7 cm x 45,7 cm).

Las telas Chambray y Solid se pueden cortar en cualquier dirección para un uso más económico de la tela.

## Tamaño terminado

21¾ pulgadas x 16¾ pulgadas (55,3 cm x 42,5 cm)

## Notas generales


- Las cantidades de tela se basan en un ancho utilizable de 42 pulgadas (107 cm), a menos que se indique lo contrario.

- Las medidas se expresan en pulgadas imperiales, con conversiones métricas entre paréntesis. Utilice solo un sistema (preferiblemente pulgadas). Las medidas de ancho generalmente se indican primero.
- Plancha la tela antes de cortarla y recorte según sea necesario para cuadrar el patrón/tejido de la tela, usando una regla de patchwork para cortar el borde superior sin rematar a 90 grados de los orillos.
- Utilice costuras de ¼ de pulgada (6 mm) a menos que se indique lo contrario.
- Lea todas las instrucciones antes de comenzar.
- Haga siempre un bloque completo a modo de prueba antes de continuar con los bloques restantes.
- Abreviaturas: RS = lado derecho; WS = lado del revés.


## Disposición de la almohada

1 El diseño de la almohada consta de un bloque de autocaravana con un borde a cada lado. Consulte la figura A para ver las telas utilizadas y la figura B para el diseño de la almohada, las medidas de corte de las piezas del borde y la posición de las telas.

**Figura A** Muestras de tela (Almohada autocaravana, color azul)



**Figura B** Diseño de almohada con tamaños de corte de las piezas del borde y posiciones de la tela.



## Cortar

**2** Comience cortando las piezas del borde de la tela de fondo (Tela 1), como en la Figura B.

- Para los bordes laterales, corte dos tiras de 3 pulgadas x 12 3/4 pulgadas (7,6 cm x 32,4 cm).
- Para los bordes superior e inferior, corte dos tiras de 21 3/4 pulgadas x 2 1/2 pulgadas (55,3 cm x 6,4 cm).


**3** Corte las telas para la caravana siguiendo las medidas que se indican en la Fig C.

**4** De la tela de la parte posterior de la almohada, corte dos piezas de 22 pulgadas x 12 pulgadas (56 cm x 30,5 cm) cada una.

**5** Corte la tela de bias en tres tiras de 2 1/2 pulgadas (6,4 cm) de ancho. Cósalas de extremo a extremo y planche las costuras para abrirlas. Planche el bias por la mitad a lo largo, con los reverses juntos.

## Figura C Medidas de corte para el bloque

Los tamaños incluyen márgenes de costura de  $\frac{1}{4}$  de pulgada (6 mm). Todas las piezas deben cortarse inicialmente en cuadrados o rectángulos.



### Bloque Autocaravana

- |  |  |
|--|--|
| <b>a</b> 7½in x 3¼in (19cm x 8.3cm)    | <b>q</b> 1in x 3in (2.5cm x 7.6cm)     |
| <b>b</b> 4in x 1½in (10.2cm x 3.8cm)   | <b>r</b> 1in x 2½in (2.5cm x 6.4cm)    |
| <b>c</b> 1½in (3.8cm) cuadrado         | <b>s</b> 1in x 2in (2.5cm x 5.1cm)     |
| <b>d</b> 6in x 2¼in (15.2cm x 5.7cm)   | <b>t</b> ¾in (2cm) cuadrado            |
| <b>e</b> 4¼in x 3¼in (10.8cm x 8.3cm)  | <b>u</b> 15¾in x 4in (40cm x 10.2cm)   |
| <b>f</b> 1¾in x 1½in (4.4cm x 3.8cm)   | <b>v</b> 2½in (6.4cm) cuadrado         |
| <b>g</b> 14½in x 1½in (36.8cm x 3.8cm) | <b>w</b> 1in x 1¾in (2.5cm x 4.4cm)    |
| <b>h</b> 1½in (3.8cm) cuadrado         | <b>x</b> 1in x 4in (2.5cm x 10.2cm)    |
| <b>i</b> 2¾in x 2½in (7cm x 6.4cm)     | <b>y</b> 1in x 1½in (2.5cm x 3.2cm)    |
| <b>j</b> 3in x 2½in (7.6cm x 6.4cm)    | <b>z</b> 2½in x 1¼in (6.4cm x 3.2cm)   |
| <b>k</b> 1in x 2½in (2.5cm x 6.4cm)    | <b>aa</b> 3in x 1¼in (7.6cm x 3.2cm)   |
| <b>l</b> 4in x 2½in (10.2cm x 6.4cm)   | <b>bb</b> 3in x 1½in (7.6cm x 3.8cm)   |
| <b>m</b> 15½in x 1in (38.7cm x 2.5cm)  | <b>cc</b> 1¼in (3.2cm) cuadrado        |
| <b>n</b> 1¾in x 3in (4.4cm x 7.6cm)    | <b>dd</b> 3in (7.6cm) cuadrado         |
| <b>o</b> 1in x 3in (2.5cm x 7.6cm)     | <b>ee</b> 6¾in x 1¼in (17.2cm x 3.2cm) |
| <b>p</b> 1½in x 3in (3.8cm x 7.6cm)    | <b>ff</b> 6¾in x 1½in (17.2cm x 3.8cm) |


○ Botón

## Construcción del bloque

**6** El bloque de la autocaravana utiliza unidades triangulares de esquina en varios lugares, por lo que describiremos esta técnica primero. Consúltela según sea necesario mientras construye el bloque. Siga la **Figura B** y la **Figura C** con cuidado para seleccionar las telas y tamaños correctos.




**Figura E** Creación de las Unidades 1, 2 y 5 para el bloque Campervan



**9 Unidad 3:** Para hacer esta unidad, primero cosa los rectángulos juntos, como se muestra en la **Figura F**.


**Figura F** Construcción de la Unidad 3 para un bloque de autocaravanas  
Uniendo los rectángulos



**10** Una vez cosida esta parte de rectángulos se pueden añadir los triángulos alargados. La **Figura G** muestra cómo se cose el triángulo del lado izquierdo (forma **n**). El método utilizado se describe aquí. (Este método se utiliza de nuevo para el triángulo **o** en la Unidad 3 y el triángulo **w** en la Unidad 4.)

**11** La **Figura G** Muestra un detalle del lado izquierdo de la unidad de rectángulos que acaba de coser. Tome esta unidad, siga la **Figura G 1** y con un marcador de tela removible, marque los márgenes de costura de  $\frac{1}{4}$  de pulgada (6 mm) (o simplemente los puntos en las esquinas), marcando en el lado derecho (RS). En la unidad, marque también un punto a  $1\frac{1}{2}$  pulgada (3,8 cm) del borde izquierdo de la tela (mostrado por un punto amarillo grande en el diagrama). En el revés (WS) de la pieza de tela de fondo, marque los márgenes de costura de  $\frac{1}{4}$  de pulgada (6 mm) (o simplemente los puntos en las esquinas). También en esta pieza de tela, marque una línea diagonal de esquina a esquina del margen de costura en la dirección que se muestra. Ahora, coloque la pieza de fondo con los derechos juntos con la unidad unida, inclinando la pieza más pequeña para que los puntos de la línea diagonal coincidan con los puntos de la tela de abajo (**Figura G 2**). Sujete con alfileres y luego cosa a lo largo de la línea diagonal. Recorte el exceso de tela a  $\frac{1}{4}$  de pulgada (6 mm) de la línea de costura (**Figura G 3**) y planche el triángulo hacia afuera (**Figura G 4**).


**Figura G** Crear el triángulo en ángulo (**n**) en la Unidad 3



**12** Repita esta técnica para coser el triángulo **o** en el extremo derecho de la unidad de rectángulos. Esta vez, marque el punto grande a  $\frac{3}{4}$  pulg. (2 cm) del borde derecho de la


unidad unida, como se muestra en la **Figura H**. Posicione la pieza **o**, como se muestra, cosa y recorte el exceso, como antes.

**Figura H** Crear el triángulo en ángulo (o) en la Unidad 3



**13** La unidad 3 del bloque Campervan ahora se puede completar agregando los rectángulos en cada extremo, como se muestra en la **Figura I**.

**Figura I** Completando la Unidad 3




**14 Unidad 4:** Para esta unidad del bloque de la autocaravana, se debe crear un triángulo alargado. Pero antes de coserlo, haga un triángulo de esquina (v) en la esquina superior izquierda de la pieza impresa **u**, utilizando el método descrito en el Paso 7. Ahora siga la


**Figura J** para crear el triángulo final, utilizando el mismo método básico que se describe en el Paso 11. Esta vez, sin embargo, necesitará marcar dos puntos, como se muestra en la **Figura J 1** marcando  $\frac{3}{4}$  pulg. (2 cm.) hacia adentro desde el borde superior izquierdo de la pieza y  $1\frac{1}{2}$  pulg. (3,8 cm) hacia abajo desde el borde superior izquierdo. Siga las demás etapas del diagrama, colocando la pieza **w**, como se muestra, cosiendo y recortando el exceso, como antes.

**Figura J** Creando el triángulo en ángulo (o) en la Unidad 4


1




2



3




4




**15** La unidad 4 del bloque Campervan ahora se puede completar añadiendo las piezas en cada extremo (un rectángulo con piezas y una sección sin piezas), como se muestra en la **Figura K**.

**Figura K** Completar la Unidad 4




**16** Ahora ensamble el bloque Campervan, como se muestra en la **Figura L** Compruebe que el bloque mida 16<sup>3</sup>/<sub>4</sub> pulgadas x 12<sup>3</sup>/<sub>4</sub> pulgadas (42,5 cm x 32,4 cm).

**Figura L** Montaje de un bloque de autocaravana



**17** Añada el borde al bloque, como en la **Figura M**. Cosa primero los bordes laterales y planche las costuras hacia ellos. Añada los bordes superior e inferior y planche las costuras hacia ellos. Cosa un botón en el centro de cada rueda.

**Figura M** Añadir el borde



## Acolchado y acabado


**18** Haga un sándwich de acolchado con el top de patchwork, la guata y la tela de forro (si la usa). Acolche como desee. Recorte el exceso de guata y tela de forro para que coincida con el tamaño del top de patchwork.

**19** Para confeccionar la funda de almohada, tome las dos piezas de tela para la parte trasera y, en un borde largo de cada pieza, haga un dobladillo doblando el borde 1 pulgada (2,5 cm) dos veces. Cosa las costuras con hilo del mismo color y planche (**Fig. N**). El diagrama se muestra en gris, así que puede usar la tela y los botones Tilda sugeridos en la lista de materiales o los que prefiera.

**20** Para el cierre, con la máquina de coser, cree cinco ojales equidistantes en el dobladillo de una de las piezas. Cosa cinco botones en la otra pieza, haciendo coincidir sus posiciones con los ojales. Nota: En lugar de hacer ojales, puede usar un cierre de velcro para cerrar la funda y coser los botones como detalle decorativo.

**21** La almohada tiene un borde ribeteado, por lo que las piezas se ensamblan con los lados derechos hacia afuera, como se indica a continuación. En el reverso, abroche los botones en los ojales y coloque toda la pieza con el derecho hacia abajo. Coloque el top de patchwork acolchado encima, con el derecho hacia arriba. Asegúrese de que los bordes exteriores de todas las piezas estén alineados. Hilvane las capas con alfileres o hilvanes y luego cierre como de costumbre. Al coser el ribete, las demás capas se unirán. Planche la funda e inserte un almohadón en la funda para terminar.

**Figura N** Confeccionar la trasera



# Capervan Pillow - Almohada autocaravana

(Color burdeos)

Esta divertida almohada es ideal para coserla sola o como complemento de una de las colchas Campervan. Muestra una icónica autocaravana, con un toque decorativo de botones en las ruedas. Está disponible en cuatro colores más, que reflejan la distintiva paleta de colores de la colección Wallflower. Dos almohadas presentan colores que evocan los años 60 y 70, con tonos caramelo, azul, jengibre y cardo, mientras que las otras dos presentan verdes y rosas con toques de amarillo y azul. Encontrarás todas las instrucciones de la almohada en [tildasworld.com](http://tildasworld.com), así como las dos colchas Campervan.

Nivel de dificultad \*\*\*

## Materiales

- Tela 1:  $\frac{3}{8}$ yd (40cm) – Chambray burgundy (160040) (fondo)
- Tela 2: un cuadrado de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) – Tiny Dot blue (160067)
- Tela 3: aproximadamente 5 pulgadas (12,5 cm) – Solid mustard (120040)
- Tela 4: aproximadamente 5 pulgadas (12,5 cm) – Polka dot yellow (160064)
- Tela 5: un cuadrado de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) – Janice red (100614)
- Tela 6:  $\frac{1}{8}$ yd (15cm) – Gingham red (160087)
- Tela 7: un cuadrado de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) – Chambray petrol (160005)
- Tela 8:  $\frac{1}{8}$ yd (15cm) – Bianca red (100618)
- Tela 9: un cuadrado de aproximadamente 9 pulgadas (23 cm) – Bellflower flaxen (110130)
- Tela de forro (opcional): 24 pulgadas x 19 pulgadas (61 cm x 48 cm)
- Guata (relleno): 24 pulgadas x 19 pulgadas (61 cm x 48 cm)
- Tela para la parte posterior de la almohada:  $\frac{3}{4}$ yd (75 cm) – Polka dot red (160085)
- Tela de ribete:  $\frac{1}{4}$ yd (25cm) – Janice red (100614)
- Hilos para coser y acolchar.
- Regla de patchwork, cutter rotativo y base de corte
- Marcador de tela removible
- Dos botones para decorar las ruedas – Botones Wallflower red/green 16 mm (400070)
- Cinco botones para abrochar (opcional) – Botones Wallflower red/green 16 mm (400070)
- Almohadón para colocar dentro de la funda

## Notas de tela

Cuando en la lista de materiales se indica un octavo de yarda, se puede utilizar en su lugar un fat eight, que se supone que mide aproximadamente 10½ pulgadas x 18 pulgadas (26,7 cm x 45,7 cm).

Las telas Chambray y Solid se pueden cortar en cualquier dirección para un uso más económico de la tela.

## Tamaño terminado

21¾ pulgadas x 16¾ pulgadas (55,3 cm x 42,5 cm)

## Notas generales

- Las cantidades de tela se basan en un ancho utilizable de 42 pulgadas (107 cm), a menos que se indique lo contrario.

- Las medidas se expresan en pulgadas imperiales, con conversiones métricas entre paréntesis. Utilice solo un sistema (preferiblemente pulgadas). Las medidas de ancho generalmente se indican primero.
- Plancha la tela antes de cortarla y recorte según sea necesario para cuadrar el patrón/tejido de la tela, usando una regla de patchwork para cortar el borde superior sin rematar a 90 grados de los orillos.
- Utilice costuras de ¼ de pulgada (6 mm) a menos que se indique lo contrario.
- Lea todas las instrucciones antes de comenzar.
- Haga siempre un bloque completo a modo de prueba antes de continuar con los bloques restantes.
- Abreviaturas: RS = lado derecho; WS = lado del revés.


## Disposición de la almohada

1 El diseño de la almohada consta de un bloque de autocaravana con un borde a cada lado. Consulte la figura A para ver las telas utilizadas y la figura B para el diseño de la almohada, las medidas de corte de las piezas del borde y la posición de las telas.

**Figura A** Muestras de tela (Almohada autocaravana, color burdeos)



**Figura B** Diseño de almohada con tamaños de corte de las piezas del borde y posiciones de la tela.



### Cortar

**2** Comience cortando las piezas del borde de la tela de fondo (Tela 1), como en la Figura B.

- Para los bordes laterales, corte dos tiras de 3 pulgadas x 12 3/4 pulgadas (7,6 cm x 32,4 cm).
- Para los bordes superior e inferior, corte dos tiras de 21 3/4 pulgadas x 2 1/2 pulgadas (55,3 cm x 6,4 cm).

**3** Corte las telas para la caravana siguiendo las medidas que se indican en la Fig C.

**4** De la tela de la parte posterior de la almohada, corte dos piezas de 22 pulgadas x 12 pulgadas (56 cm x 30,5 cm) cada una.


**5** Corte la tela de bias en tres tiras de 2 1/2 pulgadas (6,4 cm) de ancho. Cósalas de extremo a extremo y planche las costuras para abrirlas. Planche el bias por la mitad a lo largo, con los reverses juntos.



necesitan dos triángulos; se muestran ejemplos en el recuadro verde discontinuo (parte inferior de la Fig. D).

Para crear un triángulo de esquina, elija la pieza de tela estampada correcta y los cuadrados más pequeños. Coloque la tela estampada con el derecho hacia arriba. Tome los cuatro cuadrados más pequeños y marque con lápiz una línea diagonal en el revés de cada cuadrado. Coloque los cuadrados con el derecho junto al rectángulo estampado, en las posiciones correctas para cada unidad y con las líneas marcadas en la dirección que se muestra en el diagrama. Sujete con alfileres y luego cosa a lo largo de cada línea. Recorte el exceso de tela  $\frac{1}{4}$  de pulgada (6 mm) fuera de las líneas de costura y planche cada triángulo hacia afuera. Compruebe que el tamaño de la unidad sea el correcto.

**Figura D** Creación de unidades triangulares de esquina




**8** Los diagramas que muestran cómo se ensambla el bloque describen las cinco unidades que forman el bloque (ver **Figura E**). Las unidades 1, 2 y 5 son sencillas y se describen primero. Las unidades 3 y 4 son más complejas, ya que requieren una técnica especial para mostrar cómo se cosen los triángulos estrechos y angulosos.

**Unidad 1:** Seguir la **Figura E**, colocando las piezas y luego cosiéndolas juntas como se muestra.

**Unidad 2:** Seguir la **Figura E**. Primero, cree las unidades que necesitan triángulos de esquina. Coloque las piezas de la unidad y cósalas como se muestra.


**Unidad 5:** Seguir la **Figura E**. Primero, cree las unidades que necesitan triángulos de esquina. Coloque las piezas de la unidad y cósalas como se muestra.

**Figura E** Creación de las Unidades 1, 2 y 5 para el bloque Campervan



**9 Unidad 3:** Para hacer esta unidad, primero cosa los rectángulos juntos, como se muestra en la **Figura F**.

**Figura F** Construcción de la Unidad 3 para un bloque de autocaravanas  
Uniendo los rectángulos




**10** Una vez cosida esta parte de rectángulos se pueden añadir los triángulos alargados. **Figura G** muestra cómo se cose el triángulo del lado izquierdo (forma **norte**). El método utilizado se describe aquí. (Este método se utiliza de nuevo para el triángulo en la Unidad 3 y el triángulo en la Unidad 4.)

**10** Una vez cosida esta parte de rectángulos se pueden añadir los triángulos alargados. La **Figura G** muestra cómo se cose el triángulo del lado izquierdo (forma **n**). El método utilizado se describe aquí. (Este método se utiliza de nuevo para el triángulo **o** en la Unidad 3 y el triángulo **w** en la Unidad 4.)


**11** La **Figura G** Muestra un detalle del lado izquierdo de la unidad de rectángulos que acaba de coser. Tome esta unidad, siga la **Figura G 1** y con un marcador de tela removible, marque los márgenes de costura de  $\frac{1}{4}$  de pulgada (6 mm) (o simplemente los puntos en las esquinas), marcando en el lado derecho (RS). En la unidad, marque también un punto a  $1\frac{1}{2}$  pulgada (3,8 cm) del borde izquierdo de la tela (mostrado por un punto amarillo grande en el diagrama). En el revés (WS) de la pieza de tela de fondo, marque los márgenes de costura de  $\frac{1}{4}$  de pulgada (6 mm) (o simplemente los puntos en las esquinas). También en esta pieza de tela, marque una línea diagonal de esquina a esquina del margen de costura en la dirección que se muestra. Ahora, coloque la pieza de fondo con los derechos juntos con la unidad unida, inclinando la pieza más pequeña para que los puntos de la línea diagonal coincidan con los puntos de la tela de abajo (**Figura G 2**). Sujete con alfileres y luego cosa a lo largo de la línea diagonal. Recorte el exceso de tela a  $\frac{1}{4}$  de pulgada (6 mm) de la línea de costura (**Figura G 3**) y planche el triángulo hacia afuera (**Figura G 4**).

**Figura G** Crear el triángulo en ángulo (**n**) en la Unidad 3


**1**




**2**



**3**




**4**




**12** Repita esta técnica para coser el triángulo **o** en el extremo derecho de la unidad de rectángulos. Esta vez, marque el punto grande a  $\frac{3}{4}$  pulg. (2 cm) del borde derecho de la unidad unida, como se muestra en la **Figura H**. Posicione la pieza **o**, como se muestra, cosa y recorte el exceso, como antes.

**Figura H** Crear el triángulo en ángulo (o) en la Unidad 3



**13** La unidad 3 del bloque Campervan ahora se puede completar agregando los rectángulos en cada extremo, como se muestra en la **Figura I**.


**Figura I** Completando la Unidad 3



**14 Unidad 4:** Para esta unidad del bloque de la autocaravana, se debe crear un triángulo alargado. Pero antes de coserlo, haga un triángulo de esquina (v) en la esquina superior izquierda de la pieza impresa **u**, utilizando el método descrito en el Paso 7. Ahora siga la **Figura J** para crear el triángulo final, utilizando el mismo método básico que se describe en el Paso 11. Esta vez, sin embargo, necesitará marcar dos puntos, como se muestra en la **Figura J 1** marcando  $\frac{3}{4}$  pulg. (2 cm.) hacia adentro desde el borde superior izquierdo de la pieza y  $1\frac{1}{2}$  pulg. (3,8 cm) hacia abajo desde el borde superior izquierdo.


etapas del diagrama, colocando la pieza **w**, como se muestra, cosiendo y recortando el exceso, como antes.

**Figura J** Creando el triángulo en ángulo (o) en la Unidad 4




**15** La unidad 4 del bloque Campervan ahora se puede completar añadiendo las piezas en cada extremo (un rectángulo con piezas y una sección sin piezas), como se muestra en la **Figura K**.

**Figura K** Completar la Unidad 4




**16** Ahora ensamble el bloque Campervan, como se muestra en la **Figura L** Compruebe que el bloque mida 16¾ pulgadas x 12¾ pulgadas (42,5 cm x 32,4 cm).

**Figura L** Montaje de un bloque de autocaravana



**17** Añada el borde al bloque, como en la **Figura M**. Cosa primero los bordes laterales y planche las costuras hacia ellos. Añada los bordes superior e inferior y planche las costuras hacia ellos. Cosa un botón en el centro de cada rueda.

**Figura M** Añadir el borde



## Acolchado y acabado

**18** Haga un sándwich de acolchado con el top de patchwork, la guata y la tela de forro (si la usa). Acolche como desee. Recorte el exceso de guata y tela de forro para que coincida con el tamaño del top de patchwork.

**19** Para confeccionar la funda de almohada, tome las dos piezas de tela para la parte trasera y, en un borde largo de cada pieza, haga un dobladillo doblando el borde 1 pulgada (2,5 cm) dos veces. Cosa las costuras con hilo del mismo color y planche (**Fig. N**). El diagrama se muestra en gris, así que puede usar la tela y los botones Tilda sugeridos en la lista de materiales o los que prefiera.

**20** Para el cierre, con la máquina de coser, cree cinco ojales equidistantes en el dobladillo de una de las piezas. Cosa cinco botones en la otra pieza, haciendo coincidir sus posiciones con los ojales. Nota: En lugar de hacer ojales, puede usar un cierre de velcro para cerrar la funda y coser los botones como detalle decorativo.

**21** La almohada tiene un borde ribeteado, por lo que las piezas se ensamblan con los lados derechos hacia afuera, como se indica a continuación. En el reverso, abroche los botones en los ojales y coloque toda la pieza con el derecho hacia abajo. Coloque el top de patchwork acolchado encima, con el derecho hacia arriba. Asegúrese de que los bordes exteriores de todas las piezas estén alineados. Hilvane las capas con alfileres o hilvanes y luego cierre como de costumbre. Al coser el ribete, las demás capas se unirán. Planche la funda e inserte un almohadón en la funda para terminar.

**Figura N** Confeccionar la trasera

